

SEA

SMS Work

verze 1.6

Uživatelský návod

Verze 1.04

Copyright © 2003 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved.

SMS Work verze 1.6, Uživatelský návod, verze 1.04

Datum poslední změny: 24.04.2003 10:27:00

Printed in the Czech Republic.

SEA s.r.o.
Dolnoměcholupská 21
109 00 Hostivař

Czech Republic

tel.: +420 2727 000 58
+420 2727 000 62
fax.: +420 2727 0 1418

<http://www.seapraha.cz/>
sea@seapraha.cz

LICENČNÍ PODMÍNKY

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany.

Výrobce neručí za žádné škody vzniklé uživateli v souvislosti s instalací či používáním programu.

Předmětem prodeje je výhradní licence na použití programového díla - programu. Veškeré fyzické součásti distribučního balení, nejsou předmětem prodeje a jsou uživateli bezplatně zapůjčeny po celou dobu trvání licence. V případě, že uživatel přestává být majitelem licence, je povinen výše uvedené fyzické součásti balení vrátit zpět výrobci produktu.

Uživatel se stává majitelem licence dnem zakoupení a přestává být majitelem licence v tom případě, že písemnou formou požádá o zrušení licence. V tom případě je povinen dodržet podmínky vrácení fyzických součástí balení produktu zpět na adresu výrobce.

Uživatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských práv spojených s dodávaným programem je výrobce – firma SEA s.r.o., která uživateli poskytuje licenci pro využívání programu.

Uživatel se zavazuje používat program tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

Uživatel smí pořizovat archivní kopie programu a instalačních disket pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

Uživatel nesmí poskytnout program třetí straně bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí používat program tak, aby z něj měla prospěch třetí strana, a to ani bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí provádět žádné změny do programu ani do doprovodných souborů vyjma takových změn, které jsou prováděny obslužnými programy dodanými s instalací programu.

Obsah

OBSAH.....	4
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
INSTALACE.....	7
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ	7
START APLIKACE	10
FORMÁT SOUBORŮ PRO VÝMĚNU DAT	12
PŘÍKLAD SOUBORU PRO ODESÍLÁNÍ ZPRÁV	12
PŘÍKLAD SOUBORU PRO PŘÍJEM ZPRÁV	12
OBECNÝ FORMÁT SOUBORU	13
<i>STATE</i>	13
<i>PHONE</i>	13
<i>TEXT</i>	13
<i>MR</i>	14
<i>TIME</i>	14
ZÁRUKA.....	15
SEZNAM OBRÁZKŮ.....	16

Základní charakteristika

SMS Work je software do počítače PC s operačním systémem Windows 2000 a vyšším pro příjem a odesílání SMS zpráv pomocí připojeného GSM modemu. Přijaté zprávy se ukládají v jednoduchém textovém formátu do souboru a naopak z jiného souboru se zprávy odesílají.

Technické údaje

Parametr		Hodnota
Počítač	Typ	PC
	Operační systém	Win2000 a vyšší
	Paměť	>32 MB
Modem	Typ	téměř libovolný modem nebo telefon podporující komunikaci přes sériový port a příkazy z GSM07.05
	Doporučené typy	Siemens TC35, Siemens MC35, Siemens MC45, Siemens M20

Instalace

K prvnímu spuštění budete potřebovat:

- program SMS Work
- GSM modem (např. Siemens TC35, Siemens MC35, Siemens MC45, Siemens M20 a nebo některé typy telefonů s hardwarovým modemem např. Siemens M35, Siemens M45 nebo Ericsson T39m)
- prodlužovací kabel RS232 na propojení GSM modemu a PC
- počítač typu PC s operačním systémem Microsoft Windows 2000 a vyšší.
- SIM kartu (s aktivovanou službou SMS)


Program SMS Work nainstalujte z dodaného CD spuštění souboru **SMSWork_Vx.x.exe**. Řiďte se pokyny instalačního programu.

První spuštění

Instalace vám v menu **Start ⇒ Programy ⇒ SEA** vytvořila novou složku **SMS Work** a v ní zástupce **SMS Work**.


Po instalaci doporučujeme do adresáře, kam jste aplikaci nainstalovali (typicky C:\Program Files\SEA\SMS Work\), zkopírovat licenční soubor **licence.key** dodaný výrobcem při objednávce. SMS Work je vázán na IMEI mobilního zařízení, s kterým spolupracuje. Při změně mobilního zařízení je potřeba kontaktovat výrobce pro získání nového licenčního souboru.

Poté spusťte program (Start ⇒ Programy ⇒ SEA ⇒ SMS Work ⇒ SMS Work). Na obrazovce se objeví následující okno.




Obrázek 1 – Hlavní okno aplikace

Nyní je potřeba nastavit parametry aplikace. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.




Obrázek 2 – Konfigurace, záložka Obecné

Na záložce **Obecné** nechte zaškrtnuto zaznamenávání událostí a vyberte si jazyk v jakém aplikace s vámi bude komunikovat.




Obrázek 3 – Konfigurace, záložka Modem

Záložka **Modem** obsahuje konfiguraci připojení modemu a jeho nastavení. Sériový port zvolte podle připojení svého GSM modemu k počítači. **PIN** je PIN SIM karty vložené do GSM modemu. **SCA** je servisní centrum pro odesílání zpráv. Pokud jej necháte prázdné aplikace použije nastavení SCA ze SIM karty.



Obrázek 4 – Konfigurace, záložka Příjem

Zde vyplňte jméno a cestu souboru kam aplikace bude ukládat přijaté zprávy. Formát souboru najdete v kapitole Formát souborů pro výměnu dat.




Obrázek 5 – Konfigurace, záložka Odesílání

A nyní ještě jméno a cestu souboru odkud bude aplikace číst zprávy pro odeslání.

Po stisku tlačítka OK se změny v konfiguraci uloží a aplikace je začne používat.


Start aplikace

Po dokončení konfigurace začne aplikace hledat na zvoleném portu GSM modem. Informace jsou zobrazovány v spodní liště.




Obrázek 6 – Hledání modemu

Průběh přípravy modemu k činnosti a registrování do GSM sítě najdete na dalších dvou obrázcích.




Obrázek 7 – Modem se přihlašuje ke GSM síti a probíhá konfigurace



Obrázek 8 – Vše připraveno

Pokud je COM port obsazen indikace je následující.



Obrázek 9 – COM port obsazen

Nyní je vše v pořádku a můžete aplikaci minimalizovat. V tray oblasti se objeví ikonu, na níž když klepnete myší se vám vyvolá zpět hlavní okno aplikace.



Formát souborů pro výměnu dat

Program pro příjem i odesílání používá jednoduchý textový formát: každá řádka znamená jednu zprávu.

V konfiguraci aplikace nastavujete dva důležité parametry:

- jméno souboru pro odesílání zpráv a
- jméno souboru pro příjem zpráv.

Aplikace každou 1 s kontroluje, zda-li se změnil soubor pro odeslání zpráv. Pokud ano, tak jej přečte a zpracuje způsobem, který bude vysvětlen níže.

Pozor: Během zpracování souboru je otevřen pro čtení a zamčen, takže žádná jiná aplikace jej nemůže otevřít. Proto pokud se vaší aplikaci nepodaří otevřít tento soubor (protože jej právě SMS Work zpracovává) musí počkat a po cca 100 ms uskutečnit další pokus. Tato poznámka se vztahuje i na soubor pro příjmem zpráv.

Příklad souboru pro odesílání zpráv

Pokud do souboru zapíšete následující text:

```
PHONE="+42077777744" TEXT="Toto je pokusna zprava"
```

vydáte příkaz k odeslání SMS zprávy s textem „Toto je pokusna zprava“ na telefonní číslo +42077777744.

Příklad souboru pro příjem zpráv

```
STATE="NEW" PHONE="+42077777744" TEXT="Ahoj 05"  
TIME="2003-03-04 11:45:23"
```

Zde byla přijata SMS zpráva z telefonního čísla +42077777744 s textem „Ahoj 05“ v 11:45 dne 04.03.2003.

Obecný formát souboru

```
[STATE="NEW|WORKING-xxxxx|SENT|DONE|PARTIAL-xxxxx"]  
PHONE="<phone number>" TEXT="<text of the message>"  
[MR="<id>"] [TIME="yyyy-mm-dd hh:mm:ss"]
```

STATE

Určuje význam řádku (zprávy):

- **NEW** ... nová zpráva pro odeslání (odesílací soubor) nebo nově přijatá zpráva (příjímací soubor). Pokud v odesílacím souboru je nalezen řádek bez STATE doplní se automaticky STATE=NEW.
- **WORKING** ... poznámka v odesílacím souboru, že probíhá odesílání zprávy. Tato funkce je zde kvůli tomu, aby se předešlo ztrátě zprávy při neočekávaném ukončení činnosti SW nebo HW.
- **SENT** ... zpráva byla odeslána (odesílací soubor). Čeká se na doručení.
- **DONE** ... zpráva byla doručena (odesílací soubor). Po přijetí doručení na odeslanou SMS zprávu se její stav změní z SENT na DONE. Pokud není v konfiguraci zaškrtnuté pole „Ponechat odeslané zprávy v souboru“ tak se zpráva z odesílacího souboru smaže.
- **PARTIAL** ... pokud se přijímá zpráva složená z více částí tak v příjímacím souboru jsou části této dlouhé zprávy označeny jako PARTIAL. Při zpracování příjímacího souboru tento stav ignorujte. Program SMS Work po přijetí všech elementů zprávy tyto elementy sloučí do jedné zprávy se stavem NEW a všechny tyto zprávy se stavem PARTIAL smaže

PHONE

Telefonní číslo. V odesílacím souboru má význam Destination Address, tedy čísla, na které se pošle zpráva. V příjímacím souboru má význam Source Address, tedy čísla, které zprávu odeslalo. Povolené znaky jsou: '0'..'9', '+'.

TEXT

Text zprávy pro odeslání (odesílací soubor) nebo zprávy, který byla přijata (příjímací soubor). Kódování je vždy Win1250, ale protože GSM síť používá

jiné kódování (7-bit default) tak znaky, které nelze převést nahrazuje znakem '?' (otazník).

MR

Memory reference. Identifikace odeslané zprávy. Používá se pro spárování odeslaných zpráv a doručenek.

TIME

Datum a čas příjmu zprávy (přijímací soubor). Formát je „yyyy-mm-dd hh:mm:ss“.

Záruka

Záruka na software v mikroprocesoru GSM zařízení a programovací PC software

Software v mikroprocesorech nabízených zařízení a programovací SW pro PC je nabízen takový, jaký je. Byl napsán našimi specialisty pro programování a pečlivě testován v naší firmě i v provozu našimi zákazníky. I přes veškerou péči se v něm však mohou vyskytnout chyby případně mohou vzniknout problémy ve vazbě na konkrétní vlastnosti GSM sítě daného GSM providera v místě použití tohoto zařízení. Pokud takovéto chyby naleznete, budou námi bezplatně odstraněny, pokud dodáte zařízení s podrobným popisem chyby do naší firmy, a po opravě si jej opět odeberete. **Naše firma jako výrobce NERUČÍ za jakékoliv škody, náklady či jakékoliv jiné újmy** (přímé či následně vyvolané) na straně uživatele zařízení nebo jakýchkoliv jiných právnických či fyzických osob, které těmito chybami vznikly nebo mohly vzniknout. **Naše firma jako výrobce dále NERUČÍ za jakékoliv škody, náklady či jakékoliv jiné újmy** (přímé či následně vyvolané) vzniklé nepřenesením SMS zprávy případně nenavázáním spojení v GSM síti.

V případě zjištění softwarové chyby a jejím popsání doručeném do naší firmy nejlépe e-mailem s připojenými konfiguračními soubory případně zaznamenanými zprávami můžeme zákazníkovi na naše náklady poslat nový procesor s programem případně CD s instalačním PC softwarem. Výměnu procesoru provede zákazník na své náklady a původní procesor musí zákazník na své náklady vrátit do naší firmy do 14 dnů, jinak ztrácí veškerou další záruku na dodaná zařízení.

Dodané zařízení zůstává až do úplného zaplacení majetkem SEA s.r.o., která si vyhrazuje právo v případě nezaplacení do 10 dnů po první upomínce zařízení vyřadit z provozu. Zákazník i konečný uživatel nemá v tomto případě právo na úhradu jakýchkoliv škod takto způsobených ani úhradu nákladů spojených se zprovozněním zařízení.

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 – HLAVNÍ OKNO APLIKACE	8
OBRÁZEK 2 – KONFIGURACE, ZÁLOŽKA OBECNÉ	8
OBRÁZEK 3 – KONFIGURACE, ZÁLOŽKA MODEM	9
OBRÁZEK 4 – KONFIGURACE, ZÁLOŽKA PŘÍJEM	9
OBRÁZEK 5 – KONFIGURACE, ZÁLOŽKA ODESÍLÁNÍ	10
OBRÁZEK 6 – HLEDÁNÍ MODEMU	10
OBRÁZEK 7 – MODEM SE PŘIHLAŠUJE KE GSM SÍTI A PROBÍHÁ KONFIGURACE	11
OBRÁZEK 8 – VŠE PŘIPRAVENO	11
OBRÁZEK 9 – COM PORT OBSAZEN	11

Konec dokumentu
